

Guía visual de deficiencias nutricionales



Tratamiento contra algas

1. Cambio de agua de al menos 40% - 50%
2. Eliminación manual de la mayor cantidad posible de alga
3. Aplicar Gluta antialgas PlantMix con jeringa directo en zonas con algas, con dosis de 1 ml cada 20 litros diario por 7 días. Si las algas persisten, repetir el tratamiento

Nota: El uso de Gluta puede afectar a plantas no vasculares, como especies de musgos y algunos helechos si se les aplica directamente. Evitar su uso a pH elevado (sobre pH 8)



Somos parte de Marca Chile
y Todosreciclamos




@plantmixchile
www.plantmix.cl
+56 9 87399447

Plant Mix

Cómo abonar nuestro acuario plantado

Chile



Nuestra línea de fertilizantes, ha sido puesta a prueba con excelentes resultados en numerosos acuarios de clientes, tanto principiantes como avanzados.

Tipos de acuarios plantado

Acuario Low-Tech: Acuarios sin aporte de CO₂ y con una iluminación media a baja (30 - 70 lúmenes/litro)

Acuario High-Tech: Acuarios con aporte de CO₂ e iluminación alta (sobre 70 lúmenes/litro)

Cómo abonar cada tipo de acuario plantado

Abonado de acuario Low-Tech

En este tipo de acuario el consumo de nutrientes es menor, por lo que el **Nitrato** (NO₃) y el **Fosfato** (PO₄) que se generan producto de los desechos de los peces y su alimentación, no se alcanzan a consumir del todo. Es por esto, que suele bastar el abonado con **Potasio** (K) y **Hierro + micronutrientes** para suplir las necesidades nutricionales de nuestras plantas.

Abonado de acuario High-Tech

En este tipo de acuario, debido a la aceleración del metabolismo de las plantas, el consumo de nutrientes es elevado. Por lo que es necesario aportar **Nitrato, Fosfato, Potasio y Hierro + micronutrientes**. Podemos recomendar principalmente 2 métodos de abonados.

Abonado de precisión

Luego del cambio de agua, se deben medir los parámetros de **Nitrato** (NO₃), **Fosfato** (PO₄), **Hierro** (Fe) y **Potasio** (K). Una vez con el resultado, se deben abonar los nutrientes por separado hasta llegar a los parámetros recomendados: **Nitrato 10 PPM, Fosfato 1 PPM, Potasio 15 - 20 PPM y Hierro 0,25 - 0.3 PPM.**

*PPM = mg/L

Abonado por índices estimativos

Este método se basa en realizar cambios de agua semanales de un 50%, y aportar los nutrientes de manera balanceada: **Nitrato 10 PPM, Fosfato 1 PPM, Potasio 15 - 20 PPM y Hierro 0,25 - 0.3 PPM.** Puede ser necesario aditar media dosis o una dosis completa de restitución 1 o 2 veces durante la semana. Para ajustar dosis del abonado, es necesario guiarse por los bio indicadores de carencias y excesos de nutrientes.